

登录获取游戏链接地址

* 接口地址：

- 域名/v1/user/login
- 说明：(如果调用的是免转钱包，则需要先调用更新免转钱包接口再调用此接口才会将额度带入游戏)

* 请求参数：

字段名称	类型	长度	必选	说明
username	string	5-11	是	会员名称，不需要前缀（试玩的时候传随机字符串）
plat_type	string	32	是	平台类型（参见附录平台类型）
game_type	string	10	是	游戏类型（参见附录游戏类型） 支持试玩的电子游戏和棋牌的平台： AG,BBIN,MG,PT,CQ9,KY,JDB,LEG,HB,PP, SG,GPI,QT,VG,FG,BNG,SA,DT,PNG, GA,GNS,ISB,ISB,PGS,AP,GG,PG,SGP
game_code	string	64	可选参数	游戏代码（参见附录游戏代码） 老虎机不传game_code会返回游戏列表的链接 也可以在商户后台中游戏代码管理查询对应老虎机和棋牌游戏代码 进入官方大厅： 如开元棋牌□LEG棋牌□BBIN进入官方大厅传game_code=dating
sign_key	string	32	是	加密签名
is_mobile_url	int	1	是	是否手机登录【1是】【0不是】
code	string	32	是	md5(sign_key+api_account+username+plat_type+is_mobile_url)
lott_type	int	1	可选参数	该参数目前只针对EG彩票生效，其他游戏平台为空即可，为1时进入□EG□官方彩票(传统彩票)，为空时进入□EG□信用彩票
lang	string	20	可选参数	默认简体中文， 目前仅支持中英文（简体中文□zh-cn□英文□en-us□其他暂未开通 支持传语言参数的平台□AG,BBIN,AiIBet,DG,SA,PT,SS,HC,ESB,CQ9,JDB,HB PP,SG,GPI,QT,BNG,PNG,DT,GA,GNS,ISB,PGS,PG, IBC□ bg视讯□SEXY
demo	int	1	可选参数	查看支持试玩的平台 1进入试玩 为空进入真实游戏
wallet_type	int	1	可选参数	当传1时，为转账钱包，需要调用额度转换接口将额度转入平台 当传2时，为免转钱包，系统会将额度自动带入下一个游戏平台

* 响应参数

字段名称	类型	说明
statusCode	string	是否成功. 01:成功; 其他失败;
message	string	code对应的信息
data	string	游戏链接

* 返回数据内容

```
{  
  
  "statusCode": "01",  
  "data": "http://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",  
  "message": "成功"  
  
}
```

From:
<https://wiki.neapi.com/> - **NG**游戏接口API文档

Permanent link:
<https://wiki.neapi.com/doku.php?id=login>

Last update: **2019/12/15 21:50**

